



MINISTERIO DE
LA PRESIDENCIA



AGETIC
Digitalizando Bolivia

FIRMA DIGITAL SEGURA




FIRMA DE UN DOCUMENTO PDF
CON LA APLICACIÓN
ADOBE READER
UTILIZANDO UN CERTIFICADO
CON ALMACENAMIENTO EN TOKEN
(DISPOSITIVO CRIPTOGRÁFICO)

Protege tus
documentos digitales


PASO 1

Abre la aplicación Adobe Reader.




PASO 2

Posteriormente, te aparecerá la siguiente pantalla:




PASO 3

Para configurar el Certificado de Firma digital, debes presionar sobre **"Menú"**.




PASO 4

Posteriormente presiona **"Preferencias"**.



PASO 5

Luego te aparecerá la siguiente pantalla de configuración:




PASO 6

Ve a la opción de **Identities and trusted certificates**, posteriormente presiona en el botón “Más”.




PASO 7

Una vez que se presione en el botón “Más” se tendrá la siguiente pantalla:



PASO 8

Posteriormente presione en “Módulos y distintivos PKCS#11” se tendrá la siguiente pantalla.




TOMAR EN CUENTA

En caso de que no encuentre el driver al momento de la configuración en la sección de Módulos y distintivos PKCS#11, debe instalar el controlador de su dispositivo criptográfico (token).

PASO 9


Seguidamente, debes presionar en “Adjuntar módulo” para configurar el controlador del **dispositivo criptográfico (token)** , como se muestra en la siguiente pantalla.



PASO 10


A continuación, se debe identificar la ubicación del controlador:

C:\Windows\System32\eps2003csp11.dll



PASO 11

Cuando presiones el botón “Abrir” se tendrá la siguiente pantalla:




PASO 12

A continuación, selecciona “Feitian PKCS#11 Library” e inserta el dispositivo TOKEN. Una vez reconocido, el dispositivo se mostrará en la lista.




PASO 13

Selecciona en el nombre del dispositivo **TOKEN** y presiona en **Iniciar sesión**. A continuación, te mostrará la siguiente pantalla.



PASO 14

Posteriormente introduce el **PIN** (Contraseña) del dispositivo **TOKEN** y presiona en el botón “**Aceptar**”.



PASO 15

Al presionar en el botón “Aceptar” el estado del dispositivo cambiará a Conectado.



TOMAR EN CUENTA

Con esto, tu certificado digital con TOKEN criptográfico ha sido configurado correctamente.


PASO 16

Seguidamente abre el documento PDF.




PASO 17

Al obtener el documento PDF abierto tendrás la siguiente pantalla:




PASO 18

En la sección de **Todas las herramientas** buscar la opción **Utilizar un certificado**.




PASO 19

A continuación, te mostrará el siguiente mensaje. Presiona “Aceptar” para continuar con el procedimiento.




PASO 20

Al presionar **Aceptar**, te aparecerá la siguiente pantalla:




PASO 21

En la sección de Utilizar un certificado se debe presionar en “Firmar digitalmente”.




PASO 22

Posteriormente, aparecerá el ícono que le permitirá seleccionar el lugar del documento donde desea insertar la firma digital, como se muestra en la siguiente pantalla:




PASO 23

Posteriormente presiona sobre “Firmar digitalmente” y selecciona el lugar donde se visualizará la Firma.



PASO 24

Al seleccionar el lugar de la Firma se tendrá la siguiente pantalla.




PASO 25

En esta pantalla se tiene los datos del certificado, posteriormente debes presionar en “Continuar”.



PASO 26

Una vez presionando el botón “Continuar” selecciona “Bloquear el documento tras la firma”.




PASO 27

Seguidamente ingresa tu PIN (CONTRASEÑA) y presiona en el botón “Firmar”.




PASO 28

Una vez presionando el botón Firmar se abrirá una ventana para guardar el documento firmado.



PASO 29

Una vez guardado el documento PDF firmado, podrá visualizar el archivo con la firma aplicada, como se muestra en la siguiente pantalla:



TOMAR EN CUENTA

Que en caso de no contar con esta versión de Adobe reader DC la configuración es la misma.